

# Windows 10 : Utiliser Windows sans compte Microsoft ni OneDrive

“ Ces instructions sont valables pour Windows 10. Si tu as Windows 11, merci d'utiliser ces instructions :

[Windows 11 : Utiliser Windows sans compte Microsoft ni OneDrive](#)

[https://video.elaion.ch?video\\_by\\_id=fvE6bpS6DOKR](https://video.elaion.ch?video_by_id=fvE6bpS6DOKR)

↓ [Download](#) (Vidéo en allemand - les explications données sont les mêmes que celles ci-dessous)

## Instructions pas à pas :


### WINDOWS 10 sans compte Microsoft ni OneDrive - Pas de surveillance !

Microsoft veut connecter chaque appareil Windows au Cloud. Cela signifie que tu n'as aucune protection des données. Toutes tes données sont transmises à Microsoft. En même temps, tu tombes sous le coup du contrat de Service et tu peux être bloqué pour de prétendus "discours de haine" ou autre. Tu ne pourras alors plus te connecter à ton ordinateur.

C'est pourquoi le dossier One-Drive ne doit contenir aucun fichier que tu juges privé. Déconnecte-toi du compte Microsoft et crée un compte local.

Ouvrir le dossier one-Drive:  
fais un double-clic sur « **Ce PC** »

Fais ensuite un double-clic sur One-Drive.  
Copier les fichiers privés de ce dossier dans un autre  
endroit et ensuite les supprimer de One-Drive.





## Est-ce que mon compte Windows est connecté à One-Drive ?

Clique sur le symbole Windows.

Ensuite clique sur **Paramètres**. (S'il n'est pas visible chez toi, écris « **paramètres** » dans l'onglet de recherche et clique dessus)

« **Compte local** » signifie que tu n'es pas relié à One-drive, donc tout est bon.

Si sous ton nom il est écrit « **Mon compte Microsoft** », cela signifie qu'il est connecté à One-Drive. Cela signifie que tu n'as aucun contrôle sur ce qui est transmis. Par défaut, tous les dossiers sont synchronisés à Microsoft.



## Se déconnecter du compte (convertir en compte local) :

Dans le champ « Paramètres de recherche », saisis le mot compte.


Clique ensuite sur « Gérer votre compte ».

« Arrêter de vous connecter automatiquement à un compte Microsoft » ou  
Cliquez sur « se connecter plutôt avec un compte local ».


Clique sur «Suivant» pour confirmer que tu souhaites te déconnecter de ton compte One Drive.

Saisis ensuite le mot de passe de ton ordinateur.


Ensuite **crée ton compte local**. Donne un nouveau nom d'utilisateur et un nouveau mot de passe.



The screenshot shows the Windows Settings application with a search bar at the top containing the word "compte". A red arrow points to the search results, specifically to the option "Gérer votre compte". Other visible options include "Options de connexion", "Ajouter, modifier ou supprimer d'autres utilisateurs", "Accès Professionnel ou Scolaire", and "Informations de votre compte".



This screenshot is identical to the one above, showing the search results for "compte" in Windows Settings. A red arrow points to the "Gérer votre compte" option.



The screenshot shows the "UTILISATEUR" (User) settings page. It displays "Compte local Administrateur" and a message: "Windows est plus performant lorsque vos paramètres et vos fichiers sont automatiquement synchronisés. Utilisez un compte Microsoft pour récupérer facilement tout votre contenu sur tous vos appareils." Below this message, the link "Se connecter plutôt avec un compte local" is highlighted with a red box. At the bottom, there is a section for "Créer votre avatar" with a camera icon and a list of files: "d3519vs6IHjALLjo-onedrive-10.png", "OneDrive\_11.png", and "OneDrive\_12.png".

Remarque importante : ton ordinateur est utilisé avec plusieurs comptes ? Par exemple par plusieurs membres de la famille ? Dans ce cas, tu dois appliquer ces paramètres séparément pour chaque compte !

---