

# Office 2013-2021 : Cocher correctement la case de protection des données dans Office - pas de surveillance

[https://video.elaion.ch?video\\_by\\_id=7RStdhzhJrHi](https://video.elaion.ch?video_by_id=7RStdhzhJrHi)

[↓ Download](#)

(Vidéo en allemand - les explications données sont les mêmes que celles ci-dessous)

## **Instructions pas à pas :**

Toutes les images sont en allemand, si tu t'orientes dessus tu devrais t'en sortir pour le français au cas où les termes ne seraient pas exactement les mêmes que sur ton ordinateur.

Comment bien cocher les cases de confidentialité dans Office ?

Remarque : les paramètres suivants peuvent être définis dans Word, Excel ou PowerPoint. Si tu le configures dans un programme, il sera configuré de la même manière pour tous les autres programmes Office.

Ouvre le programme Word (ou Excel ou Powerpoint).

[grafik.png](#)

Va en haut à gauche sur « **Fichier** » - *Datei en allemand* -,  
puis en bas à gauche sur le choix « **Options** » - *Optionen*.

[grafik.png](#)

[grafik.png](#)

Sélectionne maintenant « Trust center » (1).

Clique ensuite sur le bouton « Paramètres pour le trust  
center » (2).

[grafik.png](#)

[grafik.png](#)

[grafik.png](#)

Clique sur le deuxième point en bas « Options de protection des données » (3).  
Sélectionne ensuite le bouton à droite « Paramètres de confidentialité » (4).

[grafik.png](#)

[grafik.png](#)

[grafik.png](#)

Dans cet aperçu qui s'ouvre, décoche toutes les cases :

- Données de diagnostic optionnelles
- Expériences qui analysent votre contenu
- Expériences de téléchargement de contenu en ligne
- Toute expérience associée (c'est le point le plus important !). Il fonctionne sous le contrat de service Microsoft
- Offres personnalisées et réductions sur les produits Microsoft

[grafik.png](#)

[grafik.png](#)

[grafik.png](#)

[grafik.png](#)

[grafik.png](#)

Un redémarrage de Word est maintenant nécessaire.  
Cliquez ici sur « OK ».

[grafik.png](#)

**Dans Office (2013 ou autre, non activé), il se peut également qu'aucun paramètre de confidentialité ne soit visible, alors décoche la case suivant "Autoriser Office à se connecter à Internet"**

[grafik.png](#)

? Ici « Autoriser (PAS) Office à se connecter aux services en ligne de Microsoft, ... ». Décoche la case :

[grafik.png](#)

OFFICE 2021 ressemble à ceci : (on n'a pas beaucoup de coches à choisir)

[grafik.png](#) Il suffit de décocher la case **\*\*Activer l'expérience connectée optionnelle\*\***.

---