

Désinstallation de tous les programmes informatiques sous contrat de service Microsoft

- [Windows 10 : Désinstallation de tous les programmes informatiques sous contrat de service Microsoft](#)
- [Windows 11 : Désinstallation de tous les programmes informatiques sous contrat de service Microsoft](#)

Windows 10 : Désinstallation de tous les programmes informatiques sous contrat de service Microsoft

https://video.elaion.ch?video_by_id=kCx6zDnWI8Un

↓ [Download](#)

(Vidéo en allemand - les explications données sont les mêmes que celles ci-dessous)


Instructions pas à pas :

Comment désinstaller/supprimer de l'ordinateur tous les programmes qui fonctionnent sous le contrat de Service Microsoft ? Ils ne sont pas nécessaires ou représentent un danger pour la protection des données et permettent facilement une surveillance !


1. En bas à gauche, nous cliquons sur **Démarrer**

[Image.png](#) found or type unknown

2. On choisit **Paramètres**. Une fenêtre s'ouvre ensuite.



3. Là, on clique sur **Applications**



4. Dans ce champ encadré, nous saisissons maintenant les noms suivants des programmes que nous voulons désinstaller.

Accueil

Rechercher un paramètre

Applications

Applications et fonctionnalités

Applications par défaut

Cartes hors connexion

Applications pour les sites web

Lecture de vidéos

Démarrage

Applications et fonctionnalités

Choisir l'origine des applications

N'importe où

Applications et fonctionnalités

Fonctionnalités facultatives

Alias d'exécution d'application

Effectuez des opérations de recherche, de tri et de filtrage par lecteur. Si vous voulez désinstaller ou déplacer une application, sélectionnez-la dans la liste.

Rechercher dans cette liste

Trier par : Nom Filtre par : Tous les lecteurs

105 application(s) trouvée(s)

7-Zip 23.00 (x64)

5,52 Mo

14/06/2023

Adobe Acrobat (64-bit)

704 Mo

06/08/2024

Adobe AIR

16/06/2023

Adobe Audition 3.0

Prenons l'exemple "Game Bar" :
1. on saisit Game Bar dans le champ. Puis on clique sur le résultat (voir image) et ensuite sur **Désinstaller**.

dans la liste.

Game Bar

Trier par : Nom Filtre par : Tous les lecteurs

1 application trouvée

Game Bar

Microsoft Corporation

Options avancées

Déplacer

Désinstaller

2,48 Mo

01/11/2023

2. Ensuite, nous cliquons à nouveau sur **Désinstaller**. La désinstallation est effectuée.

On peut continuer avec le programme suivant, en suivant le même processus. (Donc tu entres le nom correspondant dans le champ de recherche et tu cliques sur **désinstaller**).

Voici une liste des programmes qui peuvent être désinstallés si on ne les utilise à d'autres fins :

Microsoft OneDrive (cliquer ensuite sur OUI)

xBox Console Companion

xBox Live

Microsoft Teams

Cortana (en ce qui concerne la protection des données, il est recommandé de la désinstaller)

Si Cortana ne peut pas être désinstallé :

<https://www.monwindows.com/blog/comment-desinstaller-cortana-sur-windows-10-t113368.html>

Image not found or type unknown

Remarque importante : ton ordinateur est utilisé avec plusieurs comptes ? Par exemple par plusieurs membres de la famille ? Dans ce cas, tu dois appliquer ces paramètres séparément pour chaque compte !

Windows 11 : Désinstallation de tous les programmes informatiques sous contrat de service Microsoft

https://video.elaion.ch?video_by_id=jwtU14lcnUSI

↓ [Download](#)

(Vidéo en allemand - les explications données sont les mêmes que celles ci-dessous)

Instructions pas à pas :

Comment désinstaller/supprimer de l'ordinateur tous les programmes qui fonctionnent sous le contrat de Service Microsoft ? Ils ne sont pas nécessaires ou représentent un danger pour la protection des données et permettent facilement une surveillance !


1. En bas, nous cliquons sur **Démarrer**

[Image.png](#) found or type unknown

2. Une fenêtre s'ouvre et nous choisissons **Paramètres** (*Einstellungen en allemand*)





found or type unknown

3. Là, nous cliquons sur **Applications/apps** sur le côté gauche.

found or type unknown

4. Maintenant nous sélectionnons **Applications et fonctionnalités**
(ou cela peut aussi être appelé : « **Applications installées** »)


found or type unknown

<p>5. Dans ce champ encadré, nous saisissons maintenant les noms des programmes que nous souhaitons désinstaller.</p>	
<p>Exemple météo :</p> <p>1. Nous entrons le terme météo dans le champ. Ensuite nous cliquons sur les trois points verticaux à droite.</p>	
<p>2. Ensuite, nous cliquons sur Désinstaller (<i>Deinstallieren en allemand</i>) puis sur Désinstaller à nouveau. La désinstallation est en cours.</p> <p>Tu peux continuer avec le programme suivant dans le même ordre. (Entre donc le nom approprié dans le champ de recherche et désinstalle.)</p> <p>Voici une liste de programmes qui peuvent être désinstallés si tu ne les utilises pas à d'autres fins :</p> <p>Microsoft OneDrive Power Automate xBox Console Companion xBox Live Microsoft Teams Cortana (bezgl. Datenschutz ist dort eine Deinstallation besonders empfehlenswert)</p>	 
<p>Il existe des instructions SUPPLÉMENTAIRES pour Cortana car sa désinstallation sous Windows 11 est plus compliquée.</p>	<p>Vous pouvez trouver ci-dessous des instructions pour désinstaller Cortana sous Windows 11.</p>



Remarque importante : ton ordinateur est utilisé avec plusieurs comptes ? Par exemple par plusieurs membres de la famille ? Dans ce cas, tu dois appliquer ces paramètres séparément pour chaque compte !


Comment désinstaller Cortana sur Windows 10 /11 ?

 und or type unknown

L'un ou l'autre d'entre vous est peut-être gêné par l'application Cortana sur son Windows 10 ou Windows 11.

La désinstaller est relativement simple :

1. Ouvre Powershell en tant qu'administrateur

 und or type unknown

2. Saisis la commande suivante et confirme avec Entrée

```
Get-AppxPackage -AllUsers -PackageTypeFilter Bundle -name "*Microsoft.549981C3F5F10*" | Remove-AppxPackage -AllUsers
```

 und or type unknown

Fini :)
