

Windows 8 : Paramètres de confidentialité (y compris microphone + caméra)

https://video.elaion.ch?video_by_id=3XPQz6FXslh1

↓ [Download](#) (Vidéo en allemand - les explications données sont les mêmes que celles ci-dessous)

Ces instructions ne sont valables que pour Windows 8 ! Windows 7 ne disposait pas de ces paramètres.

Instructions pas à pas :

Nous allons voir comment nous pouvons ajuster les paramètres de confidentialité sur Windows 8 afin que le moins de données possible soient transmises à Microsoft. Il s'agit donc de réglages que l'on peut effectuer dans Windows. Il est recommandé d'installer en plus DoNotSpy.

Clique sur l'icône de démarrage ci-dessous et tape "**Confidentialité**" sur le clavier.

[01.jpg](#) not found or type unknown

<p>Tu peux également cliquer sur la loupe de recherche en haut de l'écran et taper "Confidentialité".</p>	<p>02.jpg not found or type unknown</p>
<p>Saisir "Confidentialité". (Les images en allemands sont là pour vous guider. Datenschutz = Confidentialité)</p>	<p>03.jpg not found or type unknown</p>
<p>Nous commençons par le réglage "Général" (<i>Allgemein</i>), ici, nous mettons simplement tout sur "Off/Inactif" (<i>Aus</i>).</p>	<p>04.jpg not found or type unknown</p>
<p>Ensuite, nous passons au deuxième point "Emplacement" (<i>Position</i>). Là aussi, nous mettons tout sur Off/Inactif.</p>	<p>05.jpg not found or type unknown</p>
<p>Passons à la webcam. Ici avec la webcam, tu ne peux pas simplement dire : "Je désactive partout, j'en ai peut-être besoin pour Skyline, j'en ai besoin pour d'autres logiciels..." Donc s'il y a une liste de programmes tu dois désactiver ceux dont tu es sûr que tu n'as pas besoin.</p>	<p>06.jpg not found or type unknown</p>
<p>Même chose avec le microphone. Par exemple, tu peux paramétrer que l' "Enregistreur audio" ne doit pas avoir accès au microphone, donc le mettre sur "Off", le désactiver.</p> <p>Mais tu peux aussi mettre les curseurs sur "On" là où tu sais qu'il sera utilisé, par exemple Teamspeak etc. Et pour les autres, tu le mets sur "Off".</p>	<p>07.jpg not found or type unknown</p>

Nous avons donc passé en revue les paramètres de confidentialité de Windows 8, en mettant partout les curseurs sur "Off". Et pour la webcam et le microphone, nous regardons au cas par cas ce dont nous avons besoin ou non. Et nous ne désactivons que ceux dont nous n'avons vraiment pas besoin.

Remarque importante : ton ordinateur est utilisé avec plusieurs comptes ? Par exemple par plusieurs membres de la famille? Dans ce cas, tu dois appliquer ces paramètres séparément pour chaque compte !

